

CONFIGURE SU CUENTA DE CORREO EN WINDOWS LIVE MAIL


Windows Live Mail es el cliente de correo electrónico sustituto de Outlook Express. Éste programa está preinstalado en el sistema operativo Windows Vista, aunque también se puede utilizar en otros sistemas operativos Windows, descargándolo, de forma gratuita.

Para ello, seguid paso a paso las siguientes instrucciones:


Es muy importante que recordemos el nombre de las cuentas y las contraseñas, ya que posteriormente deberemos utilizarlas al configurarlas en Windows Live mail.

A continuación, le mostramos como configurar sus cuentas en Live mail:


1. Una vez iniciado el programa, vaya al menú "Herramientas" y pulse sobre "Cuentas"



2. A continuación, en la parte superior derecha escoja "Agregar"



3. Seleccione "Cuenta de correo electrónico" y pulse en siguiente.



4. En el siguiente paso añadiremos los datos básicos de su cuenta, deberá desmarcar la casilla "Determinar automáticamente mi Id. de sesión" y marcar "Definir manualmente la configuración del servidor para la cuenta de correo electrónico"

En la casilla "Tu nombre" debería poner el nombre con el que desea que se remitan sus mensajes.

La dirección de correo electrónico se compone de 2 partes: El nombre del usuario y el nombre del dominio.

Como Identificador de inicio de sesión utilizaremos el nombre de usuario (nombre de cuenta) que se nos ha facilitado.

Agregar cuenta de correo electrónico

Tu nombre:

Dirección de correo electrónico:

Id. de inicio de sesión:

Determinar automáticamente mi Id. de inicio de sesión

Contraseña:

Recordar contraseña

Definir manualmente la configuración del servidor para la cuenta de correo electrónico.

< Atrás Siguiete > Cancelar

5. Una vez hemos cumplimentado los datos básicos, pulsamos siguiente y accedemos a la ventana que define los datos del servidor de correo.

Tanto para el servidor entrante POP3 como para el servidor saliente SMTP introducimos "mail.nombredeldominio", por ejemplo, si el dominio fuese "dominio.es" deberíamos configurar ambas casillas como "mail.dominio.es"

Es necesario marcar la casilla "El servidor de correo saliente requiere autenticación"

Por ultimo para que el envío de correo se realice con normalidad debemos modificar el puerto de correo saliente (SMTP) por el 587, como puede observar en la imagen inferior.

Agregar cuenta de correo electrónico [X]

Toda esta configuración es necesaria para el funcionamiento de la cuenta de correo electrónico.

Mi servidor de correo entrante es: POP3

Información del servidor de correo entrante:

Servidor de correo entrante: mail.sudominio

Puerto: 110

El servidor requiere una conexión segura (SSL)

Iniciar sesión utilizando la autenticación de texto no cifrado

Iniciar sesión usando la autenticación de contraseña segura

Iniciar sesión utilizando la autenticación APOP

Información del servidor de correo saliente:

Servidor de correo saliente: mail.sudominio

Puerto: 587

El servidor requiere una conexión segura (SSL)

El servidor de correo saliente requiere autenticación

[¿Dónde se puede encontrar información sobre el servidor de correo electrónico?](#)

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Estos son todos los datos necesarios para configurar una cuenta en Windows Live mail, una vez ha llegado a éste punto debería poder enviar y recibir correo con normalidad.